

RACCOLTA DEL LIQUIDO SEMINALE PER SPERMIOCOLTURA

AVVERTENZE

- L'esame si esegue solo presso il Centro Prelievi (ingresso 38) dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
- Nel caso fosse richiesto anche l'esame colturale su urine da primo mitto (secreto uretrale), prima procedere alla raccolta di questo campione vedere l'istruzione *Urinocoltura da primo mitto (Secreto uretrale)* - ALL30PSP04CEP disponibile anche sul sito ASST all'indirizzo <https://www.asst-pg23.it/modulistica/centro-prelievi-istruzioni-consensi>.

MATERIALE NECESSARIO

- n° 1 barattolo sterile per urine dotato di tappo con sonda aspirante e provetta sottovuoto specifica per urinocoltura, fornibili dal Punto Prelievi oppure acquistati in Farmacia (idoneo anche solo il barattolo standard sterile che andrà consegnato al Punto Prelievi dopo la raccolta dell'urina, senza trasferirla nella provetta).
- n° 1 barattolo sterile a bocca larga e tappo a vite (fornibile dal Punto Prelievi oppure acquistato in Farmacia).



MODALITA' DI RACCOLTA

Raccogliere le urine e il liquido seminale al mattino al risveglio o almeno 2 ore dall'ultima volta che si è urinato.

Procedura da seguire:

- lavare bene i genitali esterni con acqua e sapone (non usare disinfettanti), risciacquare e asciugare con fazzoletti o tovaglioli di carta monouso;
- aprire il barattolo sterile senza toccarlo all'interno;
- scoprire il glande e urinare scartando il primo getto e, senza interrompere la minzione, raccogliere l'urina emessa successivamente nel barattolo con sonda aspirante, riempiendolo fino a circa la metà. Eliminare il resto delle urine;
- avvitare con cura il coperchio, senza toccare l'interno;
- identificare la provetta scrivendo sull'etichetta cognome, nome e data di nascita;
- posizionare il barattolo con l'urina su un ripiano stabile, sollevare l'etichetta adesiva, inserire la provetta senza stapparla e mantenere una pressione moderata fino al suo completo riempimento;
- estrarre la provetta e riposizionare l'etichetta adesiva sul coperchio del barattolo;
- buttare il barattolo nei rifiuti.



- dopo aver urinato, raccogliere il liquido seminale (sperma) mediante masturbazione direttamente nell'altro contenitore (questa procedura può essere eseguita presso il Centro Prelievi);



MODALITA' DI CONSERVAZIONE E CONSEGNA

- Conservare provetta e barattolo a temperatura ambiente e consegnarli al Punto Prelievi **entro 30 minuti** dalla raccolta.